







Изменение базы данных в программе

1. Для изменения базы данных в Benzamat office в папке с программой (По умолчанию C:/benza/benza-автоматическая АЗС) открываем файл "WizardUpdater"

 unins000.exe	01.06.2022 11:50	Приложение	1 178 КБ
 update.exe	01.06.2022 11:38	Приложение	8 КБ
 WizardUpdater.exe	01.06.2022 11:38	Приложение	657 КБ
 WizardUpdater.exe.config	13.08.2021 13:33	Файл "CONFIG"	6 КБ
 X.PagedList.dll	08.05.2021 19:17	Расширение при...	20 КБ

2. После запускается программа для управления базой данных



3. В следующем меню мы должны изменить имя базы данных на необходимое.

Управление базы данных Бенза АЗС

Настройки PostgreSQL

Ввод параметров настройки PostgreSQL

IP-адрес сервера: 127.0.0.1

Порт сервера: 5432

Имя пользователя: postgres

Пароль: ••••

Имя базы данных: benza

< Назад Вперед > Отмена

4. Если такой базы не существует, программа предложит создать.

Управление базы данных Бенза АЗС

Настройки PostgreSQL

Проверка версии базы данных PostgreSQL


Текущая база данных: пуста

Доступная версия базы данных: 4.69

Версия базы данных: 0.0. Последнее доступное обновление до версии: 4.69.

< Назад Вперед > Отмена

Если база уже существует и соответствует актуальной версии, то достаточно нажать "Вперед" и можно заходить в программу.



Если база не соответствует актуальной версии, программа ее обновит.